

UBIQUITI UNIFI CYBERSECURE ENTERPRISE



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 13 386 Kč (bez DPH: 11 063 Kč) |
| Běžná cena: | 14 724 Kč |
| Ušetříte: | 1 339 Kč |
| Kód zboží: | CYSUBT0002 |
| Part No.: | UI-CyberSecure Enterprise-1Y-D |
| Záruka: | 12 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi CyberSecure Enterprise

UniFi CyberSecure Enterprise je prémiový bezpečnostní doplněk pro Enterprise UniFi Gateway, který rozšiřuje vestavěnou ochranu sítě ve dvou klíčových oblastech:

- **Detekce a prevence průniků (IDS/IPS)**
- **Rozšířené filtrování obsahu**

Tato kombinace přináší ochranu na úrovni podnikových řešení díky propojení zpravodajství o hrozbách v reálném čase s flexibilní, politikou řízenou kontrolou přístupu k obsahu.

Rozšířená detekce a prevence průniků (zajišťuje Proofpoint)

Systém IDS/IPS v UniFi Network analyzuje provoz a hledá známé vzory hrozeb – tzv. signatury – jako jsou IP adresy, porty nebo anomálie v protokolech. CyberSecure Enterprise tento systém výrazně rozšiřuje:

- Knihovna signatur rozšířena na více než **95 000 definic**
- Týdenní aktualizace s **30-50 novými signaturami**, čerpanými z databází Proofpoint a Microsoft Active Protections Program (MAPP)
- Snížení falešných poplachů díky pečlivě vybraným sadám signatur
- Podpora **více než 50 kategorií hrozeb** pro cílenější nastavení politik

Signatury vytvořené odborníky Proofpoint minimalizují falešně pozitivní výsledky pro bezproblémové používání.

Rozšířené filtrování obsahu (zajišťuje Cloudflare)

CyberSecure Enterprise rozšiřuje standardní filtr obsahu UniFi o filtrování od Cloudflare s více než 100 kategoriemi. Umožňuje sestavovat přesně cílené filtrovací politiky podle požadavků na shodu s předpisy, skupin uživatelů nebo VLAN. Je zvláště cenný pro profesionální prostředí, která vyžadují více než jednoduché plošné filtrování. Ideální pro sítě, které potřebují:

- Detailní kontrolu přístupu na web
- Soulad s organizačními nebo regulatorními politikami (např. CIPA)
- Škálovatelné filtrování obsahu nad rámec celosíťových předvoleb

Podporované modely a kapacita signatur

Počet dostupných signatur závisí na modelu UniFi Gateway. Některá zařízení podporují režim Memory Optimized Mode, který omezuje celkový počet signatur za účelem zachování systémových prostředků.

Upozornění! Po zakoupení nelze službu vrátit.

| Kompatibilní modely | | STANDARDNÍ REŽIM | | PAMĚTOVĚ OPTIMALIZOVANÝ REŽIM | |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| NÁZEV PRODUKTU | SKU | SIGNATURY | KATEGORIE | SIGNATURY | KATEGORIE |
|  | Enterprise Fortress Gateway EFG | 95 000+ | 53 | ■ | ■ |
|  | Gateway Enterprise UXG-Enterprise | 95 000+ | 53 | ■ | ■ |

| | | STANDARDNÍ REŽIM | | PAMĚTOVÉ OPTIMALIZOVANÝ REŽIM | |
|---|---|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| NÁZEV PRODUKTU | SKU | SIGNATURE | KATEGORIE | SIGNATURE | KATEGORIE |
|  | Dream Machine Pro Max UDM-Pro-Max | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |
|  | Dream Machine Special Edition UDM-SE | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |
|  | Dream Machine Pro UDM-Pro | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |

| | NÁZEV PRODUKTU | SKU | STANDARDNÍ REŽIM | | PAMĚTOVÉ OPTIMALIZOVANÝ REŽIM | |
|---|---------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | | SIGNATURE | KATEGORIE | SIGNATURE | KATEGORIE |
|  | Dream Wall | UDW | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |
|  | Cloud Gateway Max | UCG-Max | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |
|  | Cloud Gateway Ultra | UCG-Ultra | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 |

| | | | | STANDARDNÍ REŽIM | | PAMĚTOVÉ OPTIMALIZOVANÝ REŽIM | |
|---|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| NÁZEV PRODUKTU | SKU | SIGNATURE | KATEGORIE | SIGNATURE | KATEGORIE | SIGNATURE | KATEGORIE |
|  | Cloud Gateway Fiber | UCG-Fiber | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 | |
|  | Gateway Max | UXG-Max | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 | |
|  | Gateway Pro | UXG-Pro | 55 000+ | 53 | 30 000+ | 36 | |

STANDARDNÍ REŽIM

PAMĚTOVÉ
OPTIMALIZOVANÝ REŽIMNÁZEV
PRODUKTU

SKU

SIGNATURY

KATEGORIE

SIGNATURY

KATEGORIE

Gateway
Fiber

UXG-Fiber

55 000+

53

30 000+

36

Cloud
Gateway
Industrial

UCG-Industrial

55 000+

53

30 000+

36

Dream
Machine

UDM

20 000+

13

-

-

STANDARDNÍ REŽIM

PAMĚTOVÉ
OPTIMALIZOVANÝ REŽIMNÁZEV
PRODUKTU

SKU

SIGNATURY

KATEGORIE

SIGNATURY

KATEGORIE

Dream
Router

UDR

20 000+

13

■

■

Dream
Router 7

UDR7

20 000+

13

■

■

UniFi Ex-
press 7



UX7

20 000+

13

■

■

| | NÁZEV PRODUKTU | SKU | STANDARDNÍ REŽIM | | PAMĚTOVÉ OPTIMALIZOVANÝ REŽIM | |
|--|--------------------|----------|------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | | SIGNATURY | KATEGORIE | SIGNATURY | KATEGORIE |
|  | UniFi Ex- press | UX | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  | Gateway Lite | UXG-Lite | ■ | ■ | ■ | ■ |

FAQ

Rozdíl CyberSecure vs. CyberSecure Enterprise

- **CyberSecure:** Pokrývá více než 55 000 signatur hrozeb, ideální pro středně velká nasazení. Obsahuje režim optimalizace paměti pro gateway s omezenými prostředky.
- **CyberSecure Enterprise:** Nabízí více než 95 000 signatur a další kategorie hrozeb, určený pro rozsáhlé sítě provozované na špičkových gateway, jako jsou Enterprise Fortress Gateway (EFG) a UXG Enterprise.

Požadavky

- **UniFi Cloud Gateway:** verze 4.1.8 nebo novější
- **UniFi Gateway:** verze 4.1.3 nebo novější
- **UniFi Network:** verze 9.3 nebo novější (pro filtrování obsahu) s UniFi OS Server – UniFi Network Server není podporován
- Povolená vzdálená správa (Remote Access) – doporučujeme ji ponechat aktivní pro aktualizaci informací o předplatném a umožnění přenosů

Aktivace

Po zakoupení obdržíte aktivační kód, který se uplatňuje v Site Manageru, na unifi.ui.com, kliknutím na ikonu štítu u požadované lokace. K aktivaci jsou vyžadována oprávnění vlastníka (Owner) dané lokace.

Každý aktivační kód je platný pro jednu lokaci na jeden rok. Po aktivaci vyčkejte až 15 minut, než se plně načtou všechny signatury hrozeb a funkce filtrování.

Přenos předplatného

Předplatné lze přenést prostřednictvím Account Portalu vlastníka účtu v sekci Subscriptions. Stačí kliknout na aktivní předplatné a změnit Site/Host v postranním panelu.

Například lokace přecházející z UCG Ultra na UCG Fiber může předplatné CyberSecure přenést; přechod na EFG by však vyžadoval nové předplatné CyberSecure Enterprise.

Každé předplatné lze převést nejvýše dvakrát v průběhu 30 dnů. Pokud potřebujete další převod v tomto období, kontaktujte Ubiquiti podporu.

Shadow mód

Pokud využíváte dvě brány v režimu Shadow Mode (vysoká dostupnost), postačí pro obě zařízení pouze jedno předplatné.
